


# Kako da podesim E-mail klijent?

Tvoj mobilni telefon će pokušati da podešavanja za e-mail klient sam preuzme s mreže. Ukoliko to ne uspije, potrebno je da ispratiš sljedeće korake.


1. Klizni prstom preko ekrana na lijevu stranu. U meniju izaberi opciju **Settings**




2. Potom odaberi **email+accounts**




3. Potom odaberi add an account



4. Na sljedećem ekranu izaberi **advanced setup**



5. Potom odaberi **Internet email**



6. Na sljedećem ekranu je potrebno da popuniš sva polja
- U polje **Account Name** upiši npr. Telemach
  - U polje **Your Name** upiši ime koje će biti prikazivano kao ime pošiljaoca u tvojim e-mail porukama
  - U polje **Incoming Mail Server** upiši:
    - Ukoliko si izabrao **POP** - **pop3.telemach.ba** ili **pop3.telemach.ba:110**
    - Ukoliko si izabrao **IMAP** - **imap.telemach.ba143**
  - **Username** treba da bude tvoje korisničko ime, a **Password** treba da bude tvoja lozinka
  - U polje za **Outgoing Mail** server upiši: ~

**SMTP** - smtp.telemach.ba:587

SSL nije podržan

Account name  
telemach e-mail

Your name  
Ime Prezime

We'll send your messages using this name

Incoming email server  
pop3.telemach.ba

Account type  
POP3

Username  
nalog

sign in

7. Odaberi opcije **Outgoing server requires authentication** i **Use the same user name and password for sending email**

INTERNET EMAIL ACCOUNT

Examples: kevinc, kevinc@contoso.com, domain\kevinc

Password  
\*\*\*\*\*

Show password

Outgoing (SMTP) email server  
smtp.telemach.ba

Outgoing server requires authentication

Use the same username and password for sending email

advanced settings

sign in

8. Potom odaberi **Advanced Settings**. U preostala dva polja samostalno izaberi intervale pružanja e-mail poruka sa servera
9. Klikni na dugme **Sign In** i tvoj nalog je dodat u listu naloga